

Configuration de l'imaging

Permet d'ajuster les paramètres globaux de l'environnement Imaging (ex: serveurs utilisés, stratégies, etc.)

Statut du serveur d'imaging	Entité sélectionnée: Siveo Medulla > Public	Server d'imaging de l'entité root
Gérer les masters		
Gérer les services de démarrage		
Menu de démarrage par défaut		
Scripts de post-imaging		
Liste des profils		
Ajouter un profil		
Configuration de l'imaging		
Gestionnaire de fichiers de réponse sysprep		
Tous les groupes d'imaging		
Ajouter un groupe d'imaging		

Configuration du serveur d'imaging	
Langue des menus	English
Login PXE	
Mot de passe PXE	
Paramètres de Clonezilla pour sauvegarder les images	-nogui -q2 -c -j2 -z1p +100 -sc -p true
Paramètres de Clonezilla pour restaurer les images	-scr -icrc -lcls -g auto -e1 auto -e2 -c -r -j2
Nom du template d'enregistrement	
Incrémenter	
Chiffres	
Paramètres du menu par défaut	
Libellé du menu par défaut	Default Boot Menu
Timeout du menu par défaut (s.)	10
Masquer le menu	<input type="checkbox"/>

Paramètres du menu par défaut	
Libellé du menu par défaut	Default Boot Menu
Timeout du menu par défaut (s.)	10
Masquer le menu	<input type="checkbox"/>
Options de démarrage	
Chemin complet vers le fichier XPM affiché au démarrage	##PULSE2_BOOTSPASH_FILE##
Message affiché pendant les opérations de sauvegarde/restauration	-- Warning! Your PC is being backed up or restored. Do not reboot !
Répertoire Diskless	davos
Noyau Diskless	vmlinuz
Répertoire Inventories	inventories
Temps de redémarrage PXE	2
Initrd Diskless	initrd.img
Répertoire Tools	tools
Options Davos	fqdn=devdemo.siveo.lan
Valider	

Menu latéral **Configuration de l'imaging**

Modifiez les réglages nécessaires

Attention : cette section peut impacter tout l'environnement → à réserver aux administrateurs expérimentés.

Revision #1

Created 12 May 2025 14:10:26 by DocsAdmin

Updated 12 May 2025 14:10:31 by DocsAdmin