

Configuración de la imagen

Permite ajustar los parámetros globales del entorno de imágenes (por ejemplo: servidores utilizados, políticas, etc.)

Statut du serveur d'imaging	Entité sélectionnée: Siveo Medulla > Public	Server d'imaging de l'entité root
Gérer les masters	Configuration du serveur d'imaging	
Gérer les services de démarrage	Langue des menus	English
Menu de démarrage par défaut	Login PXE	
Scripts de post-imaging	Mot de passe PXE	
Liste des profils	Paramètres de Clonezilla pour sauvegarder les images	-nogui -q2 -c -j2 -z1p +100 -sc -p true
Ajouter un profil	Paramètres de Clonezilla pour restaurer les images	-scr -krc -lcls -g auto -e1 auto -e2 -c -r -j2
Configuration de l'imaging	Nom du template d'enregistrement	
Gestionnaire de fichiers de réponse sysprep	Incrémenter	
Tous les groupes d'imaging	Chiffres	
Ajouter un groupe d'imaging	Paramètres du menu par défaut	
	Libellé du menu par défaut	Default Boot Menu
	Timeout du menu par défaut (s.)	10
	Masquer le menu	<input type="checkbox"/>

Paramètres du menu par défaut	
Libellé du menu par défaut	Default Boot Menu
Timeout du menu par défaut (s.)	10
Masquer le menu	<input type="checkbox"/>

Options de démarrage	
Chemin complet vers le fichier XPM affiché au démarrage	##PULSE2_BOOTSPASH_FILE##
Message affiché pendant les opérations de sauvegarde/restauration	-- Warning! Your PC is being backed up or restored. Do not reboot !
Répertoire Diskless	davos
Noyau Diskless	vmlinuz
Répertoire Inventories	inventories
Temps de redémarrage PXE	2
Initrd Diskless	initrd.img
Répertoire Tools	tools
Options Davos	fqdn=devdemo.siveo.lan
<input type="button" value="Valider"/>	

Menú lateral Configuración de la creación de imágenes

Modifique los ajustes necesarios

Atención: esta sección puede afectar a todo el entorno → reservada a administradores experimentados.

Revision #1

Created 2026-04-30 08:17:20 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 08:17:20 UTC by Adrien Thaisse