

Konfigurieren der Fantasieg

Ermöglicht die Anpassung der Gesamtparameter der Bildverarbeitungsumgebung (z.B. verwendete Server, Strategien usw.)

Statut du serveur d'imaging

Gérer les masters

Gérer les services de démarrage

Menu de démarrage par défaut

Scripts de post-imaging

Liste des profils

Ajouter un profil

Configuration de l'imaging

Gestionnaire de fichiers de réponse sysprep

Tous les groupes d'imaging

Ajouter un groupe d'imaging

Entité sélectionnée: Siveo Medulla > Public

Serveur d'imaging de l'entité root

Configuration du serveur d'imaging

Langue des menus

English

Login PXE

Mot de passe PXE

Paramètres de Clonezilla pour sauvegarder les images

-nogui -q2 -c -j2 -z1p +100 -sc -p true

Paramètres de Clonezilla pour restaurer les images

-scr -lrc -lods -g auto -e1 auto -e2 -c -r -j2

Nom du template d'enregistrement

Incrémenter

Chiffres

Paramètres du menu par défaut

Libellé du menu par défaut

Default Boot Menu

Timeout du menu par défaut (s.)

10

Masquer le menu

☐

Paramètres du menu par défaut

Libellé du menu par défaut

Default Boot Menu

Timeout du menu par défaut (s.)

10

Masquer le menu

☐

Options de démarrage

Chemin complet vers le fichier XPM affiché au démarrage

##PULSE2_BOOTSPASH_FILE##

Message affiché pendant les opérations de sauvegarde/restauration

-- Warning! Your PC is being backed up or restored. Do not reboot !

Répertoire Diskless

davos

Noyau Diskless

vmlinuz

Répertoire Inventories

inventories

Temps de redémarrage PXE

2

Initrd Diskless

initrd.img

Répertoire Tools

tools

Options Davos

fqdn=devdemo.siveo.lan

Valider

Ändern Sie die erforderlichen Einstellungen

Hinweis: Dieser Abschnitt kann die gesamte Umgebung → beeinflussen, um für erfahrene Administratoren reserviert werden.

Revision #1

Created 12 May 2025 14:16:25 by DocsAdmin

Updated 12 May 2025 14:16:29 by DocsAdmin