

# Configuring the imaginationg

Allows to adjust the overall parameters of the Imaging environment (e.g. servers used, strategies, etc.)

Statut du serveur d'imaging	Entité sélectionnée: Siveo Medulla > Public	⚙	Serveur d'imaging de l'entité root
Gérer les masters	Configuration du serveur d'imaging		
Gérer les services de démarrage	Langue des menus English		
Menu de démarrage par défaut	Login PXE		
Scripts de post-imaging	Mot de passe PXE		
Liste des profils	Paramètres de Clonezilla pour sauvegarder les images -nogui -q2 -c -j2 -z1p +100 -sc -p true		
Ajouter un profil	Paramètres de Clonezilla pour restaurer les images -scr -icrc -lods -g auto -e1 auto -e2 -c -r -j2		
Configuration de l'imaging	Nom du template d'enregistrement		
Gestionnaire de fichiers de réponse sysprep	Incrémenter		
Tous les groupes d'imaging	Chiffres		
Ajouter un groupe d'imaging	Paramètres du menu par défaut		
	Libellé du menu par défaut Default Boot Menu		
	Timeout du menu par défaut (s.) 10		
	Masquer le menu <input type="checkbox"/>		

Paramètres du menu par défaut		
Libellé du menu par défaut	Default Boot Menu	
Timeout du menu par défaut (s.)	10	
Masquer le menu	<input type="checkbox"/>	
Options de démarrage		
Chemin complet vers le fichier XPM affiché au démarrage	##PULSE2_BOOTSPASH_FILE##	
Message affiché pendant les opérations de sauvegarde/restauration		-- Warning! Your PC is being backed up or restored. Do not reboot !
Répertoire Diskless	davos	
Noyau Diskless	vmlinuz	
Répertoire Inventories	inventories	
Temps de redémarrage PXE	2	
Initrd Diskless	initrd.img	
Répertoire Tools	tools	
Options Davos	fqdn=devdemo.siveo.lan	
Valider		

Side menuConfiguring the imaginationg

## Change the necessary settings

Note: this section can impact the entire environment → to be reserved for experienced administrators.

---

Revision #1

Created 12 May 2025 14:16:00 by DocsAdmin

Updated 12 May 2025 14:16:04 by DocsAdmin