

Kiosk

Go to the Kiosk page.

Add or edit a profile.

Drag the package(s) from the left pane to the right pane to add it to the Kiosk profile.

Set permissions on the entities, OUs, and groups as desired.

medulla Dashboard Kiosk Ordinateurs Imaging Packages Audit Sécurité Mises à jour Historique Admin

Kiosk
Liste des profils
Ajouter un profil

Éditer un profil

PROFILE INFORMATION

Nom du profil: *

État du profil: *

GÉRER LES PACKAGES

Packages disponibles

Search by name ...

7zip
Medulla Agent v5.4.6
Medulla Extract Drivers

Packages autorisés

Search by name ...

7zip
Notepad++
vic

SOURCE SELECTION


Source:

+


Modifier

Installing the package from the Kiosk:

Open the Kiosk by clicking the "Medulla Kiosk" button in the Windows taskbar, then "Open."



Click the "Install" button for the package.



Organiser ▾ Désinstaller

Nom	Éditeur	Installé le	Taille	Version
7-Zip 24.08 (x64)	Igor Pavlov	17/10/2024	5,56 Mo	24.08

In the Medulla Audit view, find the installation audit under “Deployment for All Users”

Look for the audit line labeled "@kiosk [...]"

vic-@kiosk@- 2026/03... pc-win10pro-1 medulla 2026-03-18 09:00:48 DEPLOYMENT SUCCESS 1 1

Audit

Mes Tâches

- Les tâches de mon équipe
- Les tâches de tous les utilisateurs
- Mes tâches passées
- Les tâches passées de mon équipe
- Les tâches passées de tous les utilisateurs
- Mes convergences
- Les convergences de mon équipe
- Convergences de tous les utilisateurs
- Résultats d'Actions Rapides

Déploiement [machine pc-win10pro-1]

Début du déploiement : 2026-03-18 09:00:48

Masquer Informations XMPP ▾

JID MACHINE	JID SERVEUR RELAIS	IP MACHINE	IP SERVEUR RELAIS	IP MASTER
pc-win10pro-1.0e4@pulse/7068712706c0	rspulse@pulse/mainrelay	192.168.1.29	51.159.197.180	172.16.12.105

Masquer le package et ses dépendances ▾

NOM	DESCRIPTION	VERSION	TAILLE	INVENTAIRE ASSOCIÉ
vic		3.0.21	2,135.78 Mb	-

Afficher les étapes du déploiement ▸

Statut de déploiement ▾

Terminé : oui
Succès : oui

Kiosk Notification:

In a package's workflow, add a "Kiosk Notification" action.

- ⊞ Packages
- Liste des packages
- Ajouter un package
- Liste des packages en attente
- Liste des règles
- Ajouter une règle

PLAN DE DÉPLOIEMENT

Actions disponible

- Exécuter la commande
- Exécuter le script
- Configurer les variables d'environnement
- Redémarrage
- Attendre et aller à l'étape
- Ajouter les informations dans le journal de déploiement
- Configurer les paramètres du fichier de configuration
- Dézipper un fichier
- Télécharger le fichier
- Supprimer les fichiers transférés
- Section d'installation
- Section de mise à jour
- Section de désinstallation
- Notification kiosque
- Notification utilisateur
- Question à l'utilisateur
- Options de report

Flux de déploiement

Notification kiosque

Message

Progression (pourcentage)

Supprimer **Options**

Section de désinstallation

Supprimer

Exécuter la commande

Commande

Résultat retourné

Supprimer **Options**

Section d'installation

Supprimer

Revision #1

Created 2026-04-29 19:23:46 UTC by Adrien Thaissen

Updated 2026-04-29 19:23:46 UTC by Adrien Thaissen