

Updates (WSUS)

Sélectionner les types de mises à jour souhaités :

Activer mise à jour de produit Microsoft.

Entité sélectionnée:

| PRODUIT MICROSOFT | APPROUVER MISE À JOUR |
|---|-------------------------------------|
| MALICIOUS SOFTWARE REMOVAL TOOL | |
| Malicious Software Removal Tool X64 | <input type="checkbox"/> |
| MICROSOFT OFFICE | |
| Microsoft Office 2003 64bit | <input type="checkbox"/> |
| Microsoft Office 2007 64bit | <input type="checkbox"/> |
| Microsoft Office 2010 64bit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Microsoft Office 2013 64bit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Microsoft Office 2016 64bit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Microsoft Office 2019 64bit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MICROSOFT SERVER | |
| Système d'exploitation Microsoft Serveur X64 2003 | <input type="checkbox"/> |
| Système d'exploitation Microsoft Serveur X64 2008 | <input type="checkbox"/> |
| Système d'exploitation Microsoft Serveur X64 2012 | <input type="checkbox"/> |
| Système d'exploitation Microsoft Serveur X64 2016 | <input type="checkbox"/> |
| Système d'exploitation Microsoft Serveur X64 2019 | <input type="checkbox"/> |
| Système d'exploitation Microsoft Serveur X64 21H2 | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Visual studio 2015 | <input type="checkbox"/> |
| Visual studio 2017 | <input type="checkbox"/> |
| Visual studio 2019 | <input type="checkbox"/> |
| Visual studio 2022 | <input type="checkbox"/> |
| MICROSOFT WINDOWS 10 | |
| Windows 10 X64 1903 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 10 X64 21H1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 10 X64 21H2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 10 X64 22H2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MICROSOFT WINDOWS 11 | |
| Windows 11 X64 25H2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 11 X64 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 11 X64 21H2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 11 X64 22H2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 11 X64 23H2 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Windows 11 X64 24H2 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Appliquer





Cliquer sur la case correspondante et le bouton appliquer.

Une fois dans le module Update, vous devez retrouver toutes vos Entités dans « Conformité des entités ». Il est également possible de voir la Conformité par groupe, en passant par la vue Groupe.

Conformité des entités

min

Elements 1 à 1 - Total 1

| NOM DE L'ENTITÉ | TAUX DE CONFORMITÉ | MANQUANTES | NON CONFORMES | TOTAL ORDINATEURS | ACTIONS |
|-----------------|--|------------|---------------|-------------------|---|
| Medulla | <div style="width: 85%; background-color: green; height: 10px;"></div> 85% | 1 | 1 | 7 |     |

Dans « Gérer les listes de mises à jour » vous devez retrouver les Updates qui sont manquantes pour toutes les machines qui sont présentes sur le Parc et qui rentre dans les critères.

Toutes les mises à jour se places dans la « Grey list » par défaut.

Gérer les listes de mises à jour

Entité sélectionnée: Medulla



Liste grise (mises à jour manuelles)

Elements 1 à 5 - Total 5

| NOM | ID DE LA MISE À JOUR | SÉVÉRITÉ | ACTIONS |
|---|--------------------------------------|----------|---|
|  2025-10 Dynamic Cumulative Update for Windows 10 Version 2... | 739aea15-2a47-4b6c-95e7-1f74494d83b8 | Critical |     |
|  2026-03 Cumulative Update for Windows 11 Version 23H2 for x... | 33ba44d0-1703-4a9d-804c-d21a0197646e | Critical |     |
|  2023-10 Servicing Stack Update for Windows 10 Version 22H2 f... | f4fce270-a397-467f-b121-aa24991da4e5 | Critical |     |
|  2025-10 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8.1 f... | bf92d4d8-5410-4ebb-9d50-cdfc00ddef0c | Critical |     |
|  2026-03 Cumulative Update for Windows 10 Version 22H2 for x... | a368a53d-af28-419a-ad82-bb5fa8017069 | Critical |     |

Liste blanche (mises à jour automatiques)

Elements 1 à 2 - Total 2

| NOM | ID DE LA MISE À JOUR | SÉVÉRITÉ | ACTIONS |
|---|--------------------------------------|----------|---|
| 2026-03 Cumulative Update for Windows 11 Version 24H2 for x64-based ... | 90316cb0-9dfb-4e05-95df-3a29334d699f | Critical |   |

Validez les mises à jour souhaités

| NOM | ID DE LA MISE À JOUR | SÉVÉRITÉ | ACTIONS |
|---|--------------------------------------|----------|---|
|  2025-10 Dynamic Cumulative Update for Windows 10 Version 2... | 739aea15-2a47-4b6c-95e7-1f74494d83b8 | Critical |     |
|  2026-03 Cumulative Update for Windows 11 Version 23H2 for x... | 33ba44d0-1703-4a9d-804c-d21a0197646e | Critical |     |
|  2023-10 Servicing Stack Update for Windows 10 Version 22H2 f... | f4fce270-a397-467f-b121-aa24991da4e5 | Critical |     |
|  2025-10 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8.1 f... | bf92d4d8-5410-4ebb-9d50-cdfc00ddef0c | Critical |     |
|  2026-03 Cumulative Update for Windows 10 Version 22H2 for x... | a368a53d-af28-419a-ad82-bb5fa8017069 | Critical |     |

Ensuite retrouvez les mises à jour manquante dans la vue détails par machine.

Détails par machines

Ordinateurs de l'entité Medulla

 X Rechercher

Elements 1 à 7 - Total 7

| NOM DE LA MACHINE | SYSTÈME D'EXPLOITATION | TAUX DE CONFORMITÉ | MANQUANTES | EN COURS | INSTALLÉES | TOTAL | ACTIONS |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------|----------|------------|-------|---------|
| int-win-1 | Microsoft Windows 10 Pro (22H2) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| int-win-2 | Microsoft Windows 10 Pro (22H2) | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| pc-win11pro-3 | Microsoft Windows 11 Professi... | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| pc-win11fam-1 | Microsoft Windows 11 Famille (...) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pc-win10pro-1 | Microsoft Windows 10 Professi... | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pc-win11pro-2 | Microsoft Windows 11 Professi... | 100% | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| nbsurfacebook | Microsoft Windows 11 Professi... | 100% | 0 | 0 | 16 | 16 | |

Cliquez sur voir le l'icône loupe « Details » sur une machine puis, l'icône « Deploy this update ».
Retrouvez quelques secondes plus tard, l'audit de la mise à jour dans la vue « Audit ».

Historique des mises à jour pour la machine int-win-2

 X Rechercher

Elements 1 à 1 - Total 1

| NOM | DÉMARRÉ À | ÉTAT | ACTIONS |
|--|---------------------|------------------------|---------|
| 2025-10 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4.8.1 for Windows 10 Version 22H2 for x64 (KB5066747) -@upd@- 2026-03-18 13:04:07.669854 | 2026-03-18 13:04:07 | WAITING MACHINE ONLINE | |

Revision #3

Created 2025-12-13 10:08:24 UTC by Guillaume Lassarre

Updated 2026-03-19 06:54:20 UTC by Guillaume Lassarre