



# Capítulo 3: Kiosk

- [Quiosco](#)
- [Añadir un perfil](#)
- [Quiosco Medulla](#)

# Quiosco

The screenshot shows the 'Quiosco' application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'medulla' logo and several menu items: Dashboard, Kiosk, Ordinateurs, Imaging, Packages, Audit, Sécurité, Mises à jour, Historique, and Admin. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with 'Kiosk' selected, and 'Liste des profils' and 'Ajouter un profil' options. The main content area is titled 'Liste des profils' and contains a search bar with a 'Rechercher' button. Below the search bar, there is a table with the following data:

NOM DU PROFIL	ÉTAT DU PROFIL	ACTIONS
recetteqa	Actif	 

Al acceder a la **página principal de la interfaz Kiosk**, se le redirige inmediatamente a la sección **Lista de perfiles**, situada **en el centro de la página**. Es lo primero que verá al llegar a esta página.

## La sección Lista de perfiles

Esta sección se encuentra **en el centro de la pantalla** y muestra todos los perfiles de usuario que ya se han creado. Dependiendo del número de perfiles existentes, podrá ver diferente información:

### Perfiles existentes

Si ya se han creado perfiles, cada uno aparecerá en una lista con información como:

- **Nombre del perfil:** El nombre dado al perfil al crearlo.
- **Estado del perfil:** indica si el perfil está **activo** o **inactivo**.
- **Opciones de gestión:** Podrá modificar o eliminar un perfil si es necesario.

The screenshot shows the 'Liste des profils' table with a red arrow pointing to the 'Editer' icon (a pencil) and another red arrow pointing to the 'Supprimer' icon (a trash can). The table has the following data:

NOM DU PROFIL	ÉTAT DU PROFIL	ACTIONS
recetteqa	Actif	 


### No hay perfiles creados

No se preocupe, crear un perfil es rápido y sencillo. Siga los pasos que se indican a continuación para añadir un nuevo perfil en Kiosk. Lo haremos juntos, paso a paso.

[Haz clic aquí para ver...](#)



# Añadir un perfil



Para crear un nuevo perfil, comience por el área situada a la izquierda de la página.

A screenshot of the 'Ajouter un nouveau profil' page in the Medulla interface. The page has a dark blue header with navigation links: medulla, Dashboard, Kiosk, Ordinateurs, Imaging, Packages, Audit, Sécurité, Mises à jour, Historique, and Admin. On the left is a sidebar with 'Kiosk', 'Liste des profils', and 'Ajouter un profil'. The main content area is titled 'Ajouter un nouveau profil' and is divided into sections: 'PROFILE INFORMATION' with fields for 'Nom du profil: \*' (text input with 'Nom') and 'État du profil: \*' (dropdown with 'Actif'); 'GÉRER LES PACKAGES' with two search boxes for 'Packages disponibles' and 'Packages autorisés'; and 'SOURCE SELECTION' with a 'Source:' dropdown set to 'Entity' and a search box containing 'Medulla'. A 'Créer' button is at the bottom.

## Pasos para crear el perfil

### Haga clic en «Añadir un perfil»

Encontrará un enlace titulado «**Añadir un perfil**». Haga clic en él para acceder a la página de creación del perfil.

### Rellene el formulario de creación

Una vez en la página, verá el formulario que debe rellenar en el centro de la pantalla. Aquí es donde configurará la información del perfil.

# Datos que debe completar

## 1. Nombre del perfil

Introduzca un nombre para el perfil. Este nombre aparecerá posteriormente en la lista de perfiles.

*Ejemplos: Usuario1, PerfilRRH.*

## 2. Estado del perfil

Elija el estado del perfil al crearlo:

- **Activo:** El perfil estará operativo de inmediato.
- **Inactivo:** El perfil se creará, pero permanecerá inactivo (habrá que activarlo más tarde).

## 3. Gestionar paquetes (aplicaciones asociadas)

Hay dos bloques para gestionar las aplicaciones:

- **Paquetes disponibles:** Lista de aplicaciones que puede añadir.  
Utilice el campo «**Buscar por nombre...**» para buscar una aplicación específica.
- **Paquetes autorizados:** Lista de aplicaciones ya añadidas al perfil.  
Para añadir una aplicación, selecciónela en «**Paquetes disponibles**». Se añadirá entonces a «*Paquetes autorizados*».

## 4. Fuente de las aplicaciones

En la parte inferior del formulario, elija la fuente o fuentes de las aplicaciones que desea asociar:

- **Entidad**
- **LDAP**
- **Grupo**
- **O Usuario**
- **O Máquina**

# Finalización

Una vez completada toda la información, haga clic en el botón «**Crear**» para validar la creación del perfil. El nuevo perfil se añadirá entonces a la *Lista de perfiles*, visible en el centro de la página de inicio.

Al añadir paquetes a un perfil de quiosco, es imprescindible que **haya un inventario asociado** al paquete.

Sin esta asociación, no se podrá realizar la asignación de los paquetes.


En el marco de la implementación de paquetes a través de Convergence, estos también deben estar **vinculados a un inventario**.

Sin este vínculo, no se podrá llevar a cabo el despliegue.

# Quiosco Medulla

Una vez creados los perfiles en la interfaz de Medulla, los usuarios cuyos equipos estén conectados a Medulla verán en la bandeja del sistema de su equipo un icono que representa el logotipo de


Medulla:



Haga doble clic en el icono; se abrirá el quiosco y mostrará las aplicaciones que el administrador o administradores de Medulla han puesto en línea:


También puede hacer clic con el botón derecho y, a continuación, hacer clic en el botón «**Abrir** »:






A continuación, el usuario solo tiene que seleccionar el paquete correspondiente y hacer clic en el botón «**Instalar**».

El usuario dispone entonces de varias opciones:



Se puede programar una fecha y hora de implementación y, a continuación, hacer clic en el botón «**Later**» (por ejemplo, hoy a las 17:00 h); en ese momento, la implementación se llevará a cabo en la fecha y hora programadas por el usuario.


O bien hacer clic en «**Now**» y se iniciará inmediatamente la implementación.



El usuario verá entonces que el botón «**install**» cambia a «**install in progress**».

Una vez que se haya pulsado la acción «**install**», el agente Medulla enviará la solicitud de instalación al servidor Medulla y este gestionará la instalación como una implementación normal.

En la consola de Medulla, el administrador encontrará en la pestaña «Audit» la implementación con el nombre del comando seguido de @Kiosk@, que identifica las implementaciones a través del quiosco.



El usuario verá que su ventana del quiosco cambia y aparecen los botones «**launch**» y «**delete**», que permiten eliminar el programa.

Packages

Status : Connected

Last Inventory : 2025-07-09 09:57:35

Search a package by name

Refresh



7zip

24.09

7zip

Install



Notepad++

8.8.2

notepad

Delete

Launch

