

# Convergencia de aplicaciones (Convergencia positiva)

Desde la interfaz de Medulla, tiene la posibilidad de implementar paquetes en un grupo, ya sea estático o dinámico.

En el caso de un grupo dinámico, puede activar el concepto de convergencia de aplicaciones.


¿Qué es la convergencia de aplicaciones? :

La convergencia de aplicaciones es una tarea de implementación que se repetirá cada 24 horas para verificar que el paquete o paquetes que haya definido en la convergencia estén correctamente implementados; si un nuevo equipo o un equipo existente en el grupo no tiene el paquete instalado, se implementará dicho paquete.

En resumen, la convergencia de aplicaciones le permite mantener la conformidad de las aplicaciones de su parque.

¿Cómo funciona? :

En primer lugar, una vez en la interfaz de Médulla, vaya a la pestaña Ordenadores y, en el menú de la izquierda, seleccione el grupo en el que desea activar la convergencia de aplicaciones.



**Liste des groupes**

Elements 1 à 7 - Total 7

| <input checked="" type="checkbox"/> NOM DU GROUPE | PROPRIÉTAIRE | TYPE            | FAVORI | ACTIONS |
|---|--------------|-----------------|--------|---------|
| demo1703  | root         | requête         | Non    |         |
| demogroup   | root         | requête         | Non    |         |
| Machines allumés à 2026-03-18 ...                 | root         | groupe statique | Non    |         |
| Ordinateurs avec Windows 10 2...                  | root         | groupe statique | Non    |         |
| Ordinateurs avec Windows 10 2...                  | root         | groupe statique | Non    |         |
| win11pro  | root         | requête         | Non    |         |
| win11pro7zi                                       | root         | requête         | Non    |         |

Haga clic en el botón «Implementación»:



A continuación, accederá al menú que le permite seleccionar el paquete que desea poner en convergencia:

**Membres de groupe 'win11pro' contient**

Tous les ordinateurs Medulla Search...

Liste des ordinateurs 1 à 3 - Total 3

| NOM DE LA MACHINE | DESCRIPTION | SYSTÈME D'EXPLOITATION           | DERNIER UTILISATEUR        | ENTITÉ  | ACTIONS |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| nbsurfacebook     |             | Microsoft Windows 11 Professi... | guill@nbsurfacebook        | Medulla | [Icons] |
| pc-win11pro-2     |             | Microsoft Windows 11 Professi... | guill@PC-WIN11PRO-2/med... | Medulla | [Icons] |
| pc-win11pro-3     |             | Microsoft Windows 11 Professi... | guill@PC-WIN11PRO-3/Med... | Medulla | [Icons] |

CSV

Haga clic en el botón «Convergencia de aplicaciones»



A continuación, accederá al menú de programación de la convergencia:

**Contrôle sécurisé du groupe win11pro**

Lancer une action

Convergence logicielle: commande "Convergence on vlc -@convergence@" sur "win11pro"

Nom de la commande

Convergence **Inactive**

Intervalle de déploiement  *Exemple: pendant le repas et la nuit (format 24h): 12-14,20-24,0-8*

Limitation de la bande passante (ko)

Priorité de la file d'attente

Déploiement en pair-à-pair

**Valider**

Puede utilizar las siguientes opciones disponibles:

**Nombre del comando:**

**Intervalo de implementación:**

**Prioridad de la cola:**

**Despliegue punto a punto:**

A continuación, haga clic en «**Validar**» y se activará la convergencia.

Una vez activada, la convergencia se pone en marcha.

Encontrará la información relativa a la ejecución de sus convergencias en la pestaña «Auditoría»:

**Mes convergences**

Rafraichir Modifier le rafraichissement 5 min

● En cours ● Succès ● Erreur de téléchargement ● Arrêté

Element 1 à 1 - Total 1

| DÉPLOIEMENT        | CIBLE     | UTILISATEUR | PROGRESSION / STATUT  | TOTAL MACHINES | ÉTAT | ACTIONS |
|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|------|---------|
| Convergence on vlc | .win11pro | root        | SUCCES COMPLET GROUPE | 3              | 3    |         |

Tres entradas en el menú de la izquierda le permiten realizar un seguimiento de sus convergencias:

- Mes convergences
- Les convergences de mon équipe
- Convergences de tous les utilisateurs

### Mis convergencias:

Permite ver las convergencias programadas por el usuario actual de la sesión.

### Convergencias de todos los usuarios:

Si dispone de derechos de administrador, podrá ver todas las convergencias que han sido programadas por los usuarios de Medulla.

### Las convergencias de mi equipo:

Permite ver las reuniones programadas por los usuarios que están en el mismo grupo que yo.

Revision #1

Created 2026-04-30 08:19:15 UTC by Adrien Thaissen

Updated 2026-04-30 08:19:15 UTC by Adrien Thaissen