

# Gestionar las listas de actualizaciones

El módulo de gestión de actualizaciones de Medulla sustituye a la solución WSUS de Microsoft.

Principio de funcionamiento:

El servidor Medulla recuperará la lista de actualizaciones, disponible según los criterios definidos durante la instalación o la configuración del servidor, y las propondrá a los distintos puestos de trabajo gestionados en Medulla. Cada puesto de trabajo solicitará al servidor las actualizaciones que necesita; una vez que el servidor tenga todas las necesidades de cada máquina, descargará las actualizaciones correspondientes y las pondrá a disposición de los clientes. A continuación, cada estación cliente solicitará la instalación de las actualizaciones que necesite según la configuración de las listas de actualizaciones (instalación manual, instalación automática o bloqueo de actualizaciones).

Este principio de funcionamiento se basa en entidades. Para cada entidad se pueden gestionar listas de actualizaciones diferentes.

Cómo funciona:

En la interfaz, las actualizaciones aparecerán en la página «Gestionar listas de actualizaciones»:

### Gérer les listes de mises à jour

Entité sélectionnée: Medulla

Liste grise (mises à jour manuelles)

Element 1 à 6 - Total 6

NOM	ID DE LA MISE À JOUR	SÉVÉRITÉ	ACTIONS
2025-10 Dynamic Cumulative Update for Windows 10 Version 2...	739eea15-2a47-4b6c-95e7-1f74494d83b8	Critical	
2026-03 Cumulative Update for Windows 11 Version 23H2 for x...	33ba44d0-1703-4a9d-804c-d21a0197646e	Critical	
2023-10 Servicing Stack Update for Windows 10 Version 22H2 f...	f4fce270-a397-467f-b121-aa24991da4e5	Critical	
2025-10 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8.1 f...	bf92d4d8-5410-4ebb-9d50-cdfc00dde0fc	Critical	
2026-03 Cumulative Update for Windows 10 Version 22H2 for x...	a368a53d-af28-419a-ad82-bb5fa8017069	Critical	
2025-10 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.8 and 4...	d9d879de-9ad5-4846-83f7-5a29fa69b8b7	Important	





Liste blanche (mises à jour automatiques)

Element 1 à 1 - Total 1

NOM	ID DE LA MISE À JOUR	SÉVÉRITÉ	ACTIONS
2026-03 Cumulative Update for Windows 11 Version 24H2 for x64-based ...	90316cb0-9dfb-4e05-95df-3a29334d699f	Critical	

Por defecto, las actualizaciones se incluyen en la lista gris, que corresponde a las actualizaciones manuales.

Hay varias opciones disponibles:

-  Activar para actualización manual
-  Desactivar para actualización manual
-  Aprobar para actualización automática
-  Rechazar la actualización

Si se aprueba la actualización automática, esta se traslada a la lista blanca y todos los equipos de usuario que necesiten dicha actualización la descargarán e instalarán.

Si se hace clic en «bloquear la actualización», esta se traslada a la lista negra y no se ofrecerá a ningún equipo cliente.

---

Revision #1

Created 2026-04-30 08:18:03 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 08:18:03 UTC by Adrien Thaisse