

Perfiles de imagen

Medulla cuenta con una gestión de perfiles de imágenes. Estos perfiles permiten asociar un master con una o varias postinstalaciones y, de este modo, asociar el master y el perfil a máquinas, a grupos de imágenes o aplicarlo directamente en el servidor.

Esto permite simplificar el despliegue de los puestos a través del módulo de imágenes de Medulla.

¿Cómo puedo crear mi perfil para un equipo y asociarlo a un maestro?

Haga clic en Añadir un perfil.

Rellene los campos:

- Nombre del perfil
- Descripción

En la sección «Orden de las postinstalaciones», selecciona las postinstalaciones que deseas asociar al perfil y ordénalas de 0 a 10 (siendo 0 el primer paso y 10 el último).

Confirme una vez que haya terminado.

Statut du serveur d'imaging	Nouveau profil de Post-Installation		Siveo Medulla
Gérer les masters			
Gérer les services de démarrage	Ajouter un profil		
Menu de démarrage par défaut	Nom du profil	Win10	
Scripts de post-imaging	Description du profil	test	
Liste des profils	Ordre des post-installations		
Ajouter un profil	Shutdown	Non sélectionné	
Configuration de l'imaging	MountSystem	0	
Gestionnaire de fichiers de réponse sysprep	Check MountSystem	Non sélectionné	
Tous les groupes d'imaging	Debugimaging	Non sélectionné	
Ajouter un groupe d'imaging	Copy agent	2	
	Copy setup complete	Non sélectionné	
	Create folder	Non sélectionné	
	Copy drivers	3	
	Copy sysprep	1	
	Postinstall	Non sélectionné	
	<input type="button" value="Valider"/>		

Una vez validado el perfil, siga los siguientes pasos en función de la asociación que desee realizar con su perfil:

Asociar un maestro a un perfil en un equipo:

En la pestaña Ordenadores, haga clic en el menú de la izquierda: Todos los ordenadores GLPI.

demo2.medulla-tech.io : Page principale > Ordinateurs > Lister toutes les machines Cliquer pour passer en mode standard | Déconnexion root

Tous les ordinateurs
Tous les ordinateurs glpi
Groupes favoris
Tous les groupes
Ajouter un groupe
Réveil réseau
Liste des machines non-inventoriées
Alertes de monitoring
Configuration du monitoring
Action Rapide personnalisée
Résultats d'Actions Rapides

Vue liste de machines glpi

Tous les ordinateurs Ordinateurs en ligne Ordinateurs hors ligne

Toutes mes entités | Displayed fields |

Elements 1 à 8 - Total 8

Nom de la Machine	Description	Système d'exploitation	Type	Dernier Utilisateur	Entité	Actions
demo-win-5	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	QEMU		Siveo Medulla	
demo2-win-1	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	QEMU		Public	
demo2-win-2	Microsoft Windows 10 Pro N	Microsoft Windows 10 Pro N	QEMU	user@DEMO2-WIN-2	Public	
demo2-win-3	Microsoft Windows 10 Pro N	Microsoft Windows 10 Pro N	QEMU	user@DEMO2-WIN-3	Siveo Medulla	
demo2-win-4	Microsoft Windows 10 Pro N	Microsoft Windows 10 Pro N	QEMU	user@DEMO2-WIN-4	Siveo Medulla	
demo2-win-5	Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft Windows 11 Pro	QEMU	sp@demo2-win-5	Siveo Medulla	
gla-win-2	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	QEMU		Siveo Medulla	
gla-win-3	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	Unknown operating system (PXE network boot inventory)	QEMU	defaultuser0@GLA-WIN-3	Siveo Medulla	

Seleccione su máquina y haga clic en el botón de imagen: 

demo2.medulla-tech.io : Page principale > Ordinateurs > Images sur un ordinateur Cliquer pour passer en mode standard | Déconnexion root

Tous les ordinateurs
Tous les ordinateurs glpi
Groupes favoris
Tous les groupes
Ajouter un groupe
Réveil réseau
Liste des machines non-inventoriées
Alertes de monitoring
Configuration du monitoring
Action Rapide personnalisée
Résultats d'Actions Rapides

Module d'imaging pour l'ordinateur demo2-win-2

Cet ordinateur a [un menu de démarrage personnalisé](#). Cliquez ici pour récupérer le menu par défaut.

Menu de démarrage | **Images et masters** | Services de démarrage | Journaux de l'imaging | Configuration du menu

Menu de démarrage actuel

Elements 1 à 2 - Total 2

Label	Description	Choix pre-sélectionné	Affiché	Choix pre-sélectionné pour le WOL	Affiché sur WOL	Actions
backup	Create a Backup		✓		✓	
continue	Continue Usual Startup	✓	✓	✓	✓	

En la interfaz anterior, no tenemos ningún maestro asociado al equipo. Para asociar un maestro y un perfil a este equipo, siga los pasos que se indican a continuación: haga clic en Imagen y maestros

Tous les ordinateurs

Tous les ordinateurs gipi

Groupes favoris

Tous les groupes

Ajouter un groupe

Réveil réseau

Liste des machines non-inventoriées

Alertes de monitoring

Configuration du monitoring

Action Rapide personnalisée

Résultats d'Actions Rapides

Module d'imaging pour l'ordinateur demo2-win-2

Cet ordinateur a un menu de démarrage personnalisé. Cliquez ici pour récupérer le menu par défaut.

Menu de démarrage | Images et masters | Services de démarrage | Journaux de l'imaging | Configuration du menu





Images disponibles

Elements 0 à 0 - Total 0

Libellé	Description	Créé	Taille (compressée)	Dans le menu de démarrage	Actions
---------	-------------	------	---------------------	---------------------------	---------

Masters disponibles

Elements 1 à 1 - Total 1

Libellé	Description	Créé	Taille (compressée)	Dans le menu de démarrage	Actions
win10	2025-04-28T11:55:34Z, 6,3 GIB	2025-04-28 12:52:43	6,3 GB		   

En la sección «Masters disponibles», haga clic en el botón «Siguiete» en la línea del master que desee seleccionar:

Aparecerá una ventana emergente como en el ejemplo siguiente:

Puede realizar la selección que desee y hacer clic en «Validar».

Ajouter l'image win10 à demo2-win-2

Sélectionné par défaut

Affiché

Sélectionné par défaut sur WOL

Affiché sur WOL

Valider Annuler

A continuación, la línea cambia y muestra una pequeña marca verde en el campo «Añadido al menú de inicio»:

Libellé	Description	Créé	Taille (compressée)	Dans le menu de démarrage	Actions
win10	2025-04-28T11:55:34Z, 6.3 GiB	2025-04-28 12:52:43	6,3 GB		

Vuelva a la pestaña «Menú de inicio»;

Haga clic en el botón «Editar» del maestro que acaba de añadir:



Marque el perfil que desea asociar al modelo para este equipo: En mi ejemplo, he elegido el perfil «ProfilBureautique».

A continuación, valide.

Menu de démarrage actuel
Éditer l'élément : win10

Sélectionné par défaut

Affiché

Sélectionné par défaut sur WOL

Affiché sur WOL

Associer les profils à l'image

Profil Win10

Profil **ProfilBureautique**

Associer les post-installations à l'image

Script de post-installation **Shutdown**

Script de post-installation **MountSystem**

Script de post-installation **Check MountSystem**

Script de post-installation **DebugImaging**

Script de post-installation **Copy agent**

Script de post-installation **Copy setup complete**

Script de post-installation **Create folder**

Script de post-installation **Copy drivers**

Script de post-installation **Copy sysprep**

Script de post-installation **Postinstall**

Script de post-installation **Windows10**

Validate

Se ha completado la asociación del master con una o varias postinstalaciones.

A continuación, inicie su máquina en PXE y, automáticamente, Medulla le propondrá el master con el perfil asociado.

Puede realizar las mismas operaciones en un grupo de imágenes o en el menú de arranque predeterminado del servidor de imágenes.

Revision #1

Created 2026-04-30 08:17:11 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 08:17:11 UTC by Adrien Thaisse