

# OIDC

## List my OIDC configurations

Go to the Admin > Manage Providers view.

medulla

Dashboard Kiosk Ordinateurs Imaging Packages Audit Mises à jour Sauvegarde Historique Admin

wva.medulla-tech.io : Page principale > Admin > Gérer les providers Cliquer pour pas

Gérer les providers

Liste des relais

Liste des clusters

Nouveau cluster

Règles

Gestion des entités

Ajout d'un utilisateur

Gérer les providers

Ajouter un provider

return

Search...

Aucun provider pour ce scope.

Here you will find a list of already configured OIDC providers that can be modified.

## Create an OIDC configuration

Ajouter un nouveau provider

Liste des relais	
Liste des clusters	
Nouveau cluster	
Règles	
Gestion des entités	
Ajout d'un utilisateur	
Gérer les providers	
Ajouter un provider	

Client	<input type="text" value="MMC"/>
Nom du provider	<input type="text"/>
URL du logo	<input type="text"/>
URL de l'émetteur	<input type="text"/>
ID Client	<input type="text"/>
Secret Client	<input type="password"/>
LDAP uid	<input type="text"/>
LDAP givenName	<input type="text"/>
LDAP sn	<input type="text"/>
LDAP mail	<input type="text"/>

**Créer le provider**

"Provider Name" will be the title displayed on the home page.

"Logo URL" is the web link used to set a logo for the OIDC login button.

"Issuer URL" is the web link that redirects to your OIDC.

"Client ID" is your OIDC's identifier.

"Client Secret" is the password for your OIDC.

- (Optional)

"LDAP uid" corresponds to the mapping of the uid by your OIDC

"LDAP givenName" corresponds to the mapping of the givenName in your OIDC

"LDAP sn" corresponds to the mapping of the sn in your OIDC

"LDAP mail" corresponds to the mapping of the email address in your OIDC

Then click the **"Create Provider"** button to enable logging in via an OIDC on your platform.