

Désinstaller un agent Medulla (Version 5.5.2 et supérieures)

S'applique à: Medulla - Agent

Version: 5.5.2 et ultérieure

Environnement: On-Premise / SaaS Privé / SaaS mutualisé

Categorie: Agent Medulla

Windows:

Option 1 :

Aller dans la liste des programmes windows et désinstaller l'agent medulla.

Option 2 :

Un script est disponible dans votre serveur Medulla :

<https://votreserveur/downloads/win/uninstall-medulla-agent-windows.ps1>

Ouvrez une console powershell avec les droits administrateur. Assurez-vous que PowerShell est configuré pour exécuter des scripts :

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Répondre [A] "Yes to all"

Étapes :

1. **Téléchargez le script** `uninstall-medulla-agent-windows.ps1` sur la machine.
2. **Exécutez le script** selon les cas que vous voulez gérer :
 - Désinstaller l'agent uniquement et ses dépendances Medulla.

```
.\uninstall-medulla-agent.ps1
```

- Désinstaller l'agent et glpi-agent

```
.\uninstall-medulla-agent.ps1 -RemoveGLPI:$true
```

- Désinstaller l'agent et glpi et tightvnc

```
.\uninstall-medulla-agent.ps1 -RemoveGLPI:$true -RemoveTightVNC:$true
```

- Désinstaller l'agent et glpi-agent et tightvnc et python

```
.\uninstall-medulla-agent.ps1 -RemovePython:$true -RemoveGLPI:$true -RemoveTightVNC:$true
```

Une option est disponible -SILENT qui permet pour chaque cas de lancer la désinstallation en mode Silencieux.

Linux:

Un script est disponible dans votre serveur Medulla :

<https://votreserveur/downloads/win/uninstall-medulla-agent-linux.sh>

Le script s'exécute en root ou via les commande sudo :

taper les commandes suivantes:

```
wget https://votreserveur/downloads/win/uninstall-medulla-agent-linux.sh  
chmod u+x uninstall-medulla-agent-linux.sh
```

Désinstallation de base (sans Python ni GLPI)

```
./uninstall-medulla-agent-linux.sh
```

Avec Python 3.11

```
./uninstall-medulla-agent-linux.sh --remove-python
```

Avec GLPI Agent

```
./uninstall-medulla-agent-linux.sh --remove-glpi
```

Tout supprimer

```
./uninstall-medulla-agent-linux.sh --remove-python --remove-glpi
```

Revision #4

Created 2026-04-23 17:23:59 UTC by Guillaume Lassarre

Updated 2026-05-13 15:51:21 UTC by Jules-Henri Gavetti