

OIDC

Lister mes configurations OIDC

Rendez vous sur la vue Admin > Gérer les providers.

medulla

Dashboard Kiosk Ordinateurs Imaging Packages Audit Mises à jour Sauvegarde Historique Admin

wva.medulla-tech.io : Page principale > Admin > Gérer les providers Cliquez pour pas

Gérer les providers

Liste des relais

Liste des clusters

Nouveau cluster

Règles **return**

Gestion des entités

Ajout d'un utilisateur

Gérer les providers

Ajouter un provider

Search...

Aucun provider pour ce scope.

Vous avez ici la liste des OIDC déjà configuré qu'il est possible de modifier.

Créer une configuration OIDC

Ajouter un nouveau provider

| | |
|------------------------|--|
| Liste des relais | |
| Liste des clusters | |
| Nouveau cluster | |
| Règles | |
| Gestion des entités | |
| Ajout d'un utilisateur | |
| Gérer les providers | |
| Ajouter un provider | |

Client

Nom du provider

URL du logo

URL de l'émetteur

ID Client

Secret Client

LDAP uid

LDAP givenName

LDAP sn

LDAP mail

Créer le provider

"Nom du provider" sera le titre qui s'affichera sur la page d'accueil.

"URL du logo" correspond au lien internet pour configurer un logo au bouton de login OIDC.

"URL de l'émetteur" correspond au lien internet qui redirige vers votre OIDC.

"ID Client" correspond à l'identifiant de votre OIDC.

"Secret Client" correspond au mot de passe de votre OIDC.

- (Optionnel)

"LDAP uid" correspond au mappage de l'uid par votre OIDC

"LDAP givenName" correspond au mappage du givenName de votre OIDC

"LDAP sn" correspond au mappage du sn de votre OIDC

"LDAP mail" correspond au mappage du mail de votre OIDC

Appuyez ensuite sur le bouton **"Créer le provider"** pour avoir le possibilité de vous connecter via un OIDC sur votre plateforme.

Updated 2025-12-15 08:12:30 UTC by William Vasselin