

# Récupérer le mot de passe root de l'interface Medulla

**S'applique à: Interface Medulla**

**Version: Toutes**

**Environnement: On-Premise**

**Categorie: Interface Medulla**

## Contexte

Le mot de passe du compte `root` de l'interface Medulla est indépendant du mot de passe `root` du système Linux.

Modifier le mot de passe système de la machine ne change donc pas le mot de passe utilisé pour se connecter à l'interface Medulla.

## Procédure de récupération

### 1. Se connecter en SSH sur le serveur Medulla

Depuis un terminal, établir une connexion SSH vers le serveur Medulla :

```
ssh root@IP_DU_SERVEUR
```

### 2. Afficher le mot de passe root Medulla

Une fois connecté sur le serveur, exécuter la commande suivante :

```
crudini --get /etc/mmc/plugins/base.ini.local ldap password
```

# Résultat attendu

La commande retourne le mot de passe utilisé par le compte `root` de l'interface Medulla.

Exemple :

```
MySecurePassword123
```

---

## Important

- Le mot de passe affiché correspond uniquement à l'authentification Medulla.
  - Ce mot de passe est stocké dans la configuration de Medulla.
  - Il ne modifie pas le compte `root` Linux du serveur.
- 

## Vérification

Après récupération du mot de passe :

1. Ouvrir l'interface web Medulla.
  2. Utiliser l'utilisateur `root`.
  3. Saisir le mot de passe retourné par la commande précédente.
- 

Revision #2

Created 2026-05-13 15:22:51 UTC by Jules-Henri Gavetti

Updated 2026-05-13 15:51:35 UTC by Jules-Henri Gavetti