

Chapitre 3 : Kiosk

Le **module Kiosk** de Medulla permet aux utilisateurs d'installer, désinstaller et mettre à jour des applications sans droits administratifs, offrant ainsi plus d'autonomie tout en assurant un contrôle centralisé. Ce chapitre explique le fonctionnement du Kiosk, y compris l'installation d'applications, la gestion des catégories et des profils utilisateurs, ainsi que l'ajout de nouveaux profils pour une personnalisation maximale.

- [Kiosk](#)
- [Ajouter un profil](#)
- [Kiosk Medulla](#)

Kiosk

medulla Dashboard Kiosk Ordinateurs Imaging Packages Audit Sécurité Mises à jour Historique Admin

Kiosk



Liste des profils

Ajouter un profil

Liste des profils

Search... X Rechercher

Elements 1 à 1 - Total 1

NOM DU PROFIL	ÉTAT DU PROFIL	ACTIONS
recetteqa	Actif	 

Lorsque vous arrivez sur la **page principale de l'interface Kiosk**, vous êtes immédiatement dirigé vers la section **Liste des Profils**, située **au centre de la page**. C'est la première chose que vous verrez en arrivant sur cette page.

La Section Liste des Profils

Cette section est placée **au centre de l'écran** et affiche tous les profils utilisateurs qui ont déjà été créés. Selon le nombre de profils existants, vous pourrez voir différentes informations :

Profils existants

Si des profils ont déjà été créés, chaque profil apparaîtra dans une liste avec des informations comme :

- **Nom du profil** : Le nom donné au profil lors de sa création.
- **État du profil** : Indique si le profil est **Actif** ou **Inactif**.
- **Options de gestion** : Vous pourrez modifier ou supprimer un profil si nécessaire.

NOM DU PROFIL	ÉTAT DU PROFIL	ACTIONS
recetteqa	Actif	 

Editer ↓


Supprimer ↑

Pas de profils créés

Pas de panique, la création d'un profil est simple et rapide. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un nouveau profil dans Kiosk. Nous allons le faire ensemble, étape par étape.

[Cliquez ici pour voir...](#)

Ajouter un profil



Pour créer un nouveau profil, commencez par la zone située à gauche de la page.

A screenshot of the 'Ajouter un nouveau profil' page in the Medulla application. The page has a dark blue header with navigation links: medulla, Dashboard, Kiosk, Ordinateurs, Imaging, Packages, Audit, Sécurité, Mises à jour, Historique, and Admin. On the left, there is a sidebar with 'Kiosk', 'Liste des profils', and 'Ajouter un profil' (highlighted). The main content area is titled 'Ajouter un nouveau profil' and is divided into sections: 'PROFILE INFORMATION' with fields for 'Nom du profil: *' (text input with 'Nom') and 'État du profil: *' (dropdown with 'Actif'); 'GÉRER LES PACKAGES' with two search boxes for 'Packages disponibles' and 'Packages autorisés'; and 'SOURCE SELECTION' with a 'Source:' dropdown set to 'Entity' and a search box containing 'Medulla'. A 'Créer' button is at the bottom.

Étapes de création du profil

Cliquez sur "Ajouter un profil"

Vous trouverez un lien intitulé **"Ajouter un profil"**. Cliquez dessus pour accéder à la page de création du profil.

Remplir le formulaire de création

Une fois sur la page, vous verrez le formulaire à remplir au centre de l'écran. C'est ici que vous allez configurer les informations du profil.

Informations à compléter

1. Nom du profil

Entrez un nom pour le profil. Ce nom apparaîtra ensuite dans la liste des profils.

Exemples : Utilisateur1, ProfilRH.

2. État du profil

Choisissez l'état du profil lors de sa création :

- **Actif** : Le profil sera immédiatement opérationnel.
- **Inactif** : Le profil sera créé, mais restera inactif (il faudra l'activer plus tard).

3. Gérer les packages (applications associées)

Deux blocs sont présents pour gérer les applications :

- **Packages disponibles** : Liste des applications que vous pouvez ajouter.
Utilisez le champ **“Search by name...”** pour rechercher une application spécifique.
- **Packages autorisés** : Liste des applications déjà ajoutées au profil.
Pour ajouter une application, sélectionnez là dans **“Packages disponibles”**. Elle sera alors ajoutée dans *“Packages autorisés”*.

4. Source des applications

En bas du formulaire, choisissez la ou les sources des applications à associer :

- **Entity**
- **LDAP**
- **Group**
- **OU User**
- **Ou Machine**

Finalisation

Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur le bouton **“Créer”** pour valider la création du profil. Le nouveau profil sera alors ajouté à la *Liste des Profils*, visible au centre de la page d'accueil.

Lors de l'ajout de packages à un profil Kiosk, il est impératif qu'un **inventaire soit associé** au package.


Sans cette association, l'affectation des packages ne pourra pas être effectuée.

Dans le cadre du déploiement de packages via Convergence, ceux-ci doivent également être **liés à un inventaire**.

Sans cette liaison, le déploiement ne pourra pas être réalisé.

Kiosk Medulla


Une fois les profils créés dans l'interface Medulla, les utilisateurs dont le poste est connecté à medulla ont dans le systray de leur poste une icône qui représente le logo Medulla :



Double-cliquez sur l'icône le kiosk va s'ouvrir et présenter les applications que le ou les administrateurs de Medulla ont mis en ligne :


Vous pouvez aussi faire un clic droit et ensuite cliquer sur le bouton **"open"** :






Ensuite, l'utilisateur, a juste a sélectionner le package concerné et cliquer sur le bouton **"install"**.

On a alors plusieurs options qui s'offrent a l'utilisateur :



On peut programmer une date et heure de déploiement, puis cliquer sur le bouton "**Later**" (Exemple Aujourd'hui à 17 h) à ce moment-là le déploiement sera effectué à la date et heure programmée par l'utilisateur.


Ou bien cliquer sur "**Now**" et il lancera immédiatement le déploiement.



L'utilisateur voit alors le bouton **"install"** passer en **"install in progress"**.

Une fois que l'action **"install"** a été cliquer l'agent Medulla va envoyer la demande d'installation au serveur Medulla et le serveur va gérer comme un déploiement normal l'installation.

Dans la console de Medulla l'administrateur, va retrouver dans l'onglet audit le déploiement avec le nom de la commande suivi de @Kiosk@ qui identifie les déploiements via le kiosk.



L'utilisateur lui verra sa fenêtre de kiosk changer avec le bouton **"launch"** et le bouton **"delete"** qui propose de supprimer le programme

Packages

Status : Connected

Last Inventory : 2025-07-09 09:57:35

Search a package by name

Refresh



7zip

24.09

7zip

Install



Notepad++

8.8.2

notepad

Delete

Launch

