


Ajouter un profil



Pour créer un nouveau profil, commencez par la zone située à gauche de la page.

A screenshot of the 'Ajouter un nouveau profil' form in the Medulla interface. The top navigation bar includes 'medulla', 'Dashboard', 'Kiosk', 'Ordinateurs', 'Imaging', 'Packages', 'Audit', 'Sécurité', 'Mises à jour', 'Historique', and 'Admin'. The left sidebar shows 'Kiosk', 'Liste des profils', and 'Ajouter un profil'. The main form area is titled 'Ajouter un nouveau profil' and is divided into three sections: 'PROFILE INFORMATION' with fields for 'Nom du profil: *' (text input with 'Nom') and 'État du profil: *' (dropdown with 'Actif'); 'GÉRER LES PACKAGES' with two search boxes for 'Packages disponibles' and 'Packages autorisés', and a list of available packages including '7zip', 'Medulla Agent v5.4.6', 'Medulla Extract Drivers', 'Notepad++', and 'vic'; and 'SOURCE SELECTION' with a 'Source:' dropdown set to 'Entity' and a search box containing 'Medulla'. A 'Créer' button is at the bottom.

Étapes de création du profil

Cliquez sur "Ajouter un profil"

Vous trouverez un lien intitulé **"Ajouter un profil"**. Cliquez dessus pour accéder à la page de création du profil.

Remplir le formulaire de création

Une fois sur la page, vous verrez le formulaire à remplir au centre de l'écran. C'est ici que vous allez configurer les informations du profil.

Informations à compléter

1. Nom du profil

Entrez un nom pour le profil. Ce nom apparaîtra ensuite dans la liste des profils.

Exemples : Utilisateur1, ProfilRH.

2. État du profil

Choisissez l'état du profil lors de sa création :

- **Actif** : Le profil sera immédiatement opérationnel.
- **Inactif** : Le profil sera créé, mais restera inactif (il faudra l'activer plus tard).

3. Gérer les packages (applications associées)

Deux blocs sont présents pour gérer les applications :

- **Packages disponibles** : Liste des applications que vous pouvez ajouter.
Utilisez le champ **“Search by name...”** pour rechercher une application spécifique.
- **Packages autorisés** : Liste des applications déjà ajoutées au profil.
Pour ajouter une application, sélectionnez là dans **“Packages disponibles”**. Elle sera alors ajoutée dans *“Packages autorisés”*.

4. Source des applications

En bas du formulaire, choisissez la ou les sources des applications à associer :

- **Entity**
- **LDAP**
- **Group**
- **OU User**
- **Ou Machine**

Finalisation

Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur le bouton **“Créer”** pour valider la création du profil. Le nouveau profil sera alors ajouté à la *Liste des Profils*, visible au centre de la page d'accueil.

Lors de l'ajout de packages à un profil Kiosk, il est impératif qu'un **inventaire soit associé** au package.

Sans cette association, l'affectation des packages ne pourra pas être effectuée.

Dans le cadre du déploiement de packages via Convergence, ceux-ci doivent également être **liés à un inventaire**.

Sans cette liaison, le déploiement ne pourra pas être réalisé.

Revision #9

Created 2025-05-12 14:10:26 UTC by DocsAdmin

Updated 2026-03-18 09:27:05 UTC by Guillaume Lassarre