

# Actualización de Medulla: de la versión 5.4.x a la 5.5.x

Medulla / 5.4.x / Actualización de Medulla a la versión 5.5.x / Mantenimiento de Medulla

Para actualizar de la versión 5.4.X a la 5.5.x y superiores, siga los pasos que se indican a continuación:

Descargue el archivo en el servidor Medulla:

```
curl https://dl.medulla-tech.io/up/update_medulla.sh
```

Otorgue permisos de ejecución al script:

```
chmod +x update_medulla.sh
```

Ejecuta la actualización:

```
./update_medulla.sh
```

Una vez completado el proceso, vuelve a la interfaz de Medulla.

Todos los comandos se ejecutan como root o con una cuenta que tenga derechos de administrador.

---

Revision #1

Created 2026-04-30 07:40:55 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 07:40:55 UTC by Adrien Thaisse