

Agentes de la distribución Linux MINT

Aplicable a: Medulla - Agente

Versión: inferior a 5.5.1

Entorno: On-Premise / SaaS privado / SaaS compartido

Categoría: Agente Medulla

En la versión 5.5.1 de Medulla, la compatibilidad con la versión Linux MINT será nativa.

Para las versiones anteriores a la 5.5.1, para poder instalar el agente Medulla en la distribución Linux Mint, basta con seguir los pasos que se indican a continuación.

Todos los comandos deben ejecutarse como root.

Para ello, escribe: una vez conectado a tu cuenta de usuario. Otro método consiste en añadir «sudo» delante de cada comando.

```
sudo su -
```

Se le pedirá una contraseña; introdúzcala.

Descargue el script de instalación del agente desde su equipo Linux correspondiente

```
wget https://serveur/downloads/lin/Medulla-Agent-linux-MINIMAL-latest.sh
```

Escriba los siguientes comandos:

```
chmod u+x Medulla-Agent-linux-MINIMAL-latest.sh
```

Modifique el script añadiendo la sección linuxmint en los siguientes lugares:

Líneas 50-51:

```
case "$DISTRO" in
    debian|ubuntu|zorin)
```

Modifica la línea añadiendo |linuxmint después de zorin.

```
case "$DISTRO" in
    debian|ubuntu|zorin|linuxmint)
```

A continuación

Líneas 215-216

```
case "$DISTRO" in
    ubuntu|zorin)
```

Modifica la línea añadiendo |linuxmint después de zorin

```
case "$DISTRO" in
    ubuntu|zorin|linuxmint)
```

Añade después de la línea 63 el siguiente comando:

```
apt update
```

Guarde su script.

Ejecute el comando para ejecutar el script de instalación:

```
./Medulla-Agent-linux-MINIMAL-latest.sh
```

Se llevará a cabo la instalación y aparecerá el siguiente resultado en su equipo.

```
[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python3.11 -m pip install --upgrade pip
Creating systemd service for Medulla XMPP agent ...
Starting Medulla XMPP agent ...
```

Revision #1

Created 2026-04-30 07:40:41 UTC by Adrien Thaissen

Updated 2026-04-30 07:40:41 UTC by Adrien Thaissen