

Cambiar el FQDN del servidor

Descargue el script en este enlace:

https://dl.medulla-tech.io/nc/rename_fqdn_and_protocol.py

```
chmod +x rename_fqdn_and_protocol.py
```

Para ver las opciones del script:

```
./rename_fqdn_and_protocol --help
```

Modificar el FQDN del servidor

Para cambiar medulla.mondomaine.lan por medulla.mondomaine.fr, aquí tienes un ejemplo de cómo usar el comando:

```
./rename_fqdn_and_protocol --old-fqdn medulla.mondomaine.lan --new-fqdn medulla.mondomaine.fr
```

Modificar el protocolo

También es posible cambiar el protocolo de http a https en las URL al mismo tiempo:

```
./rename_fqdn_and_protocol --old-fqdn medulla.mondomaine.lan --new-fqdn medulla.mondomaine.fr --  
new-protocol https
```

Regenerar el agente

Si los equipos también deben comunicarse directamente con el nuevo FQDN, es posible regenerar el agente con el nuevo FQDN:

```
./rename_fqdn_and_protocol --old-fqdn medulla.mondomaine.lan --new-fqdn medulla.mondomaine.fr --  
update-agent-conf
```

Para obtener más información y si dispone de un contrato de asistencia técnica de Medulla, póngase en contacto con support@medulla-tech.io

Revision #1

Created 2026-04-30 07:39:27 UTC by Adrien Thaissen

Updated 2026-04-30 07:39:27 UTC by Adrien Thaissen