

Cambiar el puerto SSH entre el servidor y el equipo

Descargue los scripts en estos enlaces:

https://dl.medulla-tech.io/nc/change_ssh_port_on_agent.py

https://dl.medulla-tech.io/nc/change_ssh_port_on_server.py

```
chmod +x change_ssh_port_on_agent.py
```

```
chmod +x change_ssh_port_on_server.py
```

Para ver las opciones del script:

```
./change_ssh_port_on_agent.py --help
```

```
./change_ssh_port_on_server.py --help
```

Es obligatorio cambiar el puerto con ambos scripts

El puerto debe ser el mismo en ambos scripts

Modificar el puerto en el servidor

Para cambiar el puerto 22 por el puerto 2002, aquí tienes un ejemplo de cómo utilizar el comando:

```
./change_ssh_port_on_agent.py --new-ssh-port 2002
```

```
./change_ssh_port_on_server.py --new-ssh-port 2002
```

El agente se regenerará tras la ejecución del script «**change_ssh_port_on_agent.py**», por lo que deberá volver a implementar el agente en sus equipos.

Revision #1

Created 2026-04-30 07:39:29 UTC by Adrien Thaissen

Updated 2026-04-30 07:39:29 UTC by Adrien Thaissen