

# Desactivar la convergencia del paquete Extract drivers

Acceda al servidor Medulla.

Edite los archivos:

- /etc/pulse-xmpp-agent-substitute/registryagent.ini
- /etc/pulse-xmpp-agent-substitute/registryagent.ini.local

Modifique el parámetro correspondiente:

```
[extractdrivers]
# Añade la posibilidad de habilitar o deshabilitar el mecanismo de controladores de extracción
# valores aceptados 0, false, False
# valores aceptados 1, true, True
activate=0
```

Guarde los archivos.

Reinicie el servicio:

```
systemctl restart pulse-xmpp-master-substitute-registration.service
```

---

Revision #1

Created 2026-04-30 07:39:19 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 07:39:19 UTC by Adrien Thaisse