

# Duplicados de direcciones MAC

Si ha tenido problemas con algunos componentes instalados en su ordenador, como Fortinet, que registran una dirección MAC idéntica en todas las máquinas, esto provoca un problema en Medulla, ya que las máquinas registradas no se ubican en las entidades correctas y aparecen en GLPI con un UUID que ya existe para otra máquina:

en el archivo `/etc/pulse-xmpp-agent-substitute/registryagent.ini.local`

añada la siguiente sección y la siguiente información, respetando las mayúsculas y minúsculas.

```
[parameters]
blacklisted_mac_addresses = 00\:00\:00\:00\:00\:00, 00\:09\:0f\:aa\:00\:01
```

En `/etc/pulse-xmpp-agent-substitute/registryagent.ini.local`, añada las direcciones MAC que quieras incluir en la lista negra

Es necesario que `00\:00\:00\:00\:00\:00` esté presente

Los caracteres : deben escaparse y las direcciones deben separarse con comas

---

Revision #1

Created 2026-04-30 07:41:22 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 07:41:22 UTC by Adrien Thaisse