

Paquetes

No consigo añadir un archivo a mi paquete.

- Una vez que haya añadido un archivo a su paquete, este quedará en espera; no olvide hacer clic en «Enviar el paquete en espera».

He creado un paquete, pero no está disponible para su implementación, ¿por qué?

- Si tu paquete no aparece en la lista de paquetes, o no es visible cuando deseas implementarlo, significa que está pendiente de sincronización en los servidores de retransmisión; espera unos instantes antes de que aparezca en la «Lista de paquetes».

¿Por qué mi paquete no está disponible en la página de añadir paquetes al Kiosk?

- Su paquete debe tener un inventario asociado para que sea visible en la lista de paquetes disponibles para el quiosco.

Aumentar el tamaño de subida del paquete

Ejecute estos comandos con el tamaño deseado; **post_max_size** y **upload_max_filesize** corresponden al nuevo tamaño de carga deseado.

```
crudini --set /etc/php/8.2/fpm/php.ini PHP post_max_size 800M
crudini --set /etc/php/8.2/fpm/php.ini PHP upload_max_filesize 800M
crudini --set /etc/php/8.2/fpm/php.ini PHP memory_limit 2048M
crudini --set /etc/php/8.2/fpm/php.ini PHP max_execution_time 60
crudini --set /etc/php/8.2/fpm/php.ini PHP max_input_time 60
systemctl restart php8.2-fpm
```

memory_limit debe ser como mínimo 2,5 veces el tamaño de la subida.

Esta modificación puede provocar ralentizaciones. Sea prudente al aumentar el valor.

Revision #1

Created 2026-04-30 07:40:23 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 07:40:23 UTC by Adrien Thaisse