


# Ajout d'un ordinateur dans Medulla

Une fois connecté dans votre interface, rendez vous dans le vue "**Admin**" > "**Gestion des entités**".

Vous pourrez télécharger votre agent directement sur le bouton  "**Télécharger**" depuis la partie droite "**Actions**" de votre entité.

Note : Chaque entité à son propre agent qui permet de garder un cloisonnement entre chaque entité.



The screenshot shows the 'Gestion des entités' interface. It features a search bar with a 'Rechercher' button. Below the search bar, it indicates 'Elements 1 à 1 - Total 1'. A table displays the following data:

Nom de l'entité	Complete Name	Utilisateurs	Machines	Actions
Mon entité	Mon entité	1	0	

## “ Information importante

Lorsque vous installez un agent sur un poste Windows, il doit être **redémarré**, l'agent vous **demandera par lui même** de redémarrer l'ordinateur.

Un fois redémarré, **l'affichage** de votre ordinateur sur votre interface "Ordinateurs" peut prendre jusqu'à **5 minutes**.

La machine peut prendre jusqu'à 20 minutes avant de **s'initialiser entièrement** une première fois et de paraître "**En ligne**" sur votre interface.



The screenshot shows the 'Vue XMPP des machines' interface. It includes radio buttons for 'Tous les ordinateurs', 'Ordinateurs en ligne', and 'Ordinateurs hors ligne'. There are dropdown menus for 'Toutes mes entités' and 'search all fields', and a 'Rechercher' button. Below, it indicates 'Elements 1 à 4 - Total 4'. A table displays the following data:

Nom de la Machine	Description	Système d'exploitation	Type	Dernier Utilisateur	Entité	Actions
DESKTOP-US4		Microsoft Windows 11 Pro	QEMU	John	Mon entité	

Revision #2

Created 2025-09-22 13:56:41 UTC by William Vasselin

Updated 2025-09-24 16:50:26 UTC by William Vasselin