

Création de son premier package

Lien vers le module complet de package :

<https://docs.medulla-tech.io/books/medulla-guide-utilisation-pas-a-pas/chapter/chapitre-8-packages>

-

Ajouter un package

CHOISISSEZ LA SOURCE DES PACKAGES

- Source des packages
- Déjà présent sur le serveur
 - Envoyer depuis cette page
 - Faire un package vide

Répertoire des fichiers

CRÉATION DU PACKAGE

Nom *	<input type="text" value="Entrez le nom du package"/>
Version *	<input type="text" value="x.x.x"/>
Description	<input type="text" value="Entrez une description"/>
Système d'exploitation	<input type="text" value="Windows"/>
Limitation de la bande passante (ko)	<input type="text" value="en ko, 0 = illimité"/>
Mise en file	<input type="radio"/> Haute priorité <input checked="" type="radio"/> Priorité normale
Lanceur (kiosque)	<input type="text" value="C:\Program Files\my_applapp.exe"/>

DÉPENDANCES

Créer un package consiste à définir une action (installation, désinstallation, script...) qui sera déployée sur un ou plusieurs postes. Le formulaire de création vous permet de configurer précisément le comportement du package et ses options d'exécution.

Ici nous allons créer un package simple, sans ajouter de workflow, uniquement pour installer une simple application tel que notepad++.

Depuis le menu principal, rendez vous dans le vue "Package", cliquez sur « **Ajouter un package** » pour ouvrir l'assistant de création.

Ensuite, sélectionnez l'origine des fichiers à utiliser dans le package. Quatre options sont disponibles :

- Déjà présent sur le serveur
- Envoyer depuis cette page
- Faire un package vide

Munissez vous d'un installateur notepad++ par exemple, ensuite cliquez sur :

- **Envoyer depuis cette page**
Importer les fichiers d'installation directement depuis votre poste.
- N'oubliez pas de cliquer sur "Transmettre les fichiers en attente".

Ajouter un package

CHOISISSEZ LA SOURCE DES PACKAGES

Source des packages

Déjà présent sur le serveur

Envoyer depuis cette page

Faire un package vide

Envoi de fichiers (**200M max**)

Cliquer ici pour sélectionner les fichiers

Transmettre les fichiers en attente

Ajouter un package

CHOISISSEZ LA SOURCE DES PACKAGES

Source des packages

Déjà présent sur le serveur

Envoyer depuis cette page

Faire un package vide

Envoi de fichiers (**200M max**)

Cliquer ici pour sélectionner les fichiers

epi_win_live_installer.exe 15.9MB

Transmettre les fichiers en attente

Informations générales à renseigner

Partage

Choisir *Global Packages* pour rendre le package visible dans l'ensemble de la plateforme, pour toutes les Entités.

Nom

Donner un nom explicite au package exemple : InstallNotepad

Les caractères spéciaux (excepté : _ et -) et accentués ne sont pas autorisés.

Version

Indiquer un numéro de version exemple : 1.0.0 ou la version de notepad++.

Description

Résumer brièvement l'objectif du package.

Système d'exploitation

Sélectionner l'OS cible, par exemple : *Windows*.

Méthode de transfert

Généralement, utilisez pushrsync (recommandée) : Serveur -> Rsync -> Machine.

Associer à l'inventaire

Activez cette option pour permettre le suivi du package après installation, via l'inventaire GLPI, si vous le souhaitez.

En tapant les trois premières lettres, l'auto-complétions va s'activer.

L'auto-complétions se base sur l'inventaire déjà existant dans GLPI.

Vous pouvez ajouter des actions personnalisées au package, en fonction de vos besoins :

Ici notre wizard va directement définir selon des règles, la bonne commande pour exécuter le fichier d'installation pour installer l'application en mode silencieux.

- Exécuter une commande ou un script (Lors de l'ajout d'un fichier au package "Source des packages", notre wizard ajoute directement la bonne commande qui permet d'exécuter le fichier de setup, pour installer silencieusement l'application)

Actions disponible

- Exécuter la commande
- Exécuter le script
- Configurer les variables d'environnement
- Redémarrage
- Attendre et aller à l'étape
- Ajouter les informations dans le journal de déploiement
- Configurer les paramètres du fichier de configuration

Flux de déploiement

Exécuter le script

Script

```
"epi_win_live_installer.exe /s"
```

Résultat retourné

10 dernières lignes du résultat

Supprimer Options

Une fois toutes les sections configurées et vérifiées

Cliquez sur **Ajouter** pour enregistrer le package.

Il sera alors accessible depuis la bibliothèque "Packages > Liste des packages" pour être utilisé dans un déploiement.

Il fait un passage temporaire dans "Liste des packages en attente" si vous avez des relais. Cette liste montre la progression de la synchronisation du package sur tout vos relais si vous en possédez.

Pour un guide complet sur la création de package : [Création de package complet](#)

Revision #9

Created 2025-09-19 16:24:02 UTC by William Vasselin

Updated 2026-03-19 08:21:39 UTC by Guillaume Lassarre