

Kapitel 10:

Aktualisierungen

- [Erfüllung von Unternehmen](#)
- [Listen verwalten](#)
- [Compliance Monitoring](#)

Erfüllung von Unternehmen

Das Management von Updates ist ein wesentlicher Hebel, um die Sicherheit, Stabilität und Homogenität Ihrer IT-Umgebung zu gewährleisten. Mit den von der Plattform angebotenen Tools können Sie die zu aktualisierenden Entitäten genau identifizieren, die Gesamtkonformität überwachen und gezielt, fortschrittlich und optimiert intervenieren.

Abschnitt **Erfüllung von Unternehmen** bietet eine klare Synthese des Update-Status jeder Reihe von Maschinen. Es ermöglicht Ihnen, sofort Organisationen zu identifizieren, die gefährdet sind oder Maßnahmen erfordern.

Conformité des entités

☒ Medulla ☐ Glpi

medulla

Dashboard

kiosk

Utilisateurs

Groupes

Ordinateurs

Imaging

Packages

Audit

Mises à jour

Sauvegarde

Historique

Admin

wva.medulla-tech.io : Page principale > Mises à jour > Conformité des entités

Cliquer pour passer en mode expert

▼ Déconnexion root

Conformité des entités

OS Upgrades




Gérer les listes de mises à jour

Conformité des entités

☒ Medulla ☐ Glpi

Rechercher

Elements 1 à 1 - Total 1

Nom de l'entité	Taux de conformité	Mises à jour manquantes	Machines non conformes	Total ordinateurs	Actions
Siveo Medulla	100%	0	0	2	  

Zugang:

Seitenmenü → **Erfüllung von Unternehmen**

Tabelle vorgelegt:

- **Name des Unternehmens** : Ex. *Siveo Medulla*, *Siveo Medulla* > *Privatpersonen*
- **Compliance Rate** : Prozentsatz der Maschinen bis heute
- **Fehlende Updates** : Gesamtzahl der nicht installierten Patches
- **Maschinen, Apparate und Geräte** Anzahl nicht standardisierter Posts
- **Gesamtrechner** : Anzahl der Maschinen im Unternehmen

Beispiel:

Verfügbare Aktionen:

- **Siehe Details** : Zugriff auf die vollständige Liste der fehlenden Updates, mit den betroffenen Beiträgen und der Geschichte der Versuche zur Bereitstellung
- **Suche / Filter** : nach Entity Name, Compliance oder Lautstärke fehlender Updates

Diese Ansicht ist ideal für die Planung von Updates, die Vorbereitung von Audits oder die Messung der Wirksamkeit Ihrer Sicherheitspolitik.

Listen verwalten

Die Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, die aktualisierten Listen, die für jede Einheit oder Maschine gelten, genau zu verwalten.

Gérer les listes de mises à jour

Rechercher

Liste grise (mises à jour manuelles)

Elements 0 à 0 - Total 0

Nom de la mise à jour	Id de la mise à jour	Sévérité	Actions
-----------------------	----------------------	----------	---------

Rechercher

Liste blanche (mises à jour automatiques)

Elements 0 à 0 - Total 0

Nom de la mise à jour	Id de la mise à jour	Sévérité	Actions
-----------------------	----------------------	----------	---------

Rechercher

Liste noire (mises à jour bannies)

Elements 0 à 0 - Total 0

Nom de la mise à jour	Id de la mise à jour	Sévérité	Actions
-----------------------	----------------------	----------	---------

Rechercher

Verfügbare Eigenschaften:

- **fehlende Updates anzeigen**
- **Filter anwenden** (nach Art des Patches, Schwere, Datum der Veröffentlichung)
- **bestimmte Updates bereitstellen oder ausschließen**
- **Plananlagen zu einem bestimmten Zeitpunkt**

Mit diesem Maß an Anpassung halten Sie Ihre Hände auf den genauen Inhalt der Bereitstellungen, vermeiden unangemessene Unterbrechungen und priorisieren kritische Updates.

Compliance Monitoring

Die Einhaltung von Updates ist ein Gesundheitsindikator Ihres Parks. Je höher es ist, desto geschützter und ausgerichteter sind Ihre Systeme.

Gute Praktiken:

- Prüfen Sie regelmäßig Einheiten mit einer Compliance Rate unter 100%
- Analysieren Sie die Ursachen nicht-konformer Maschinen (Bereitstellungsfehler, fehlender Neustart, Softwarekonflikte...)
- Starten Sie einen neuen gezielten Einsatz von dem betreffenden Unternehmen

Die Verwaltung von Updates geht nicht nur um die Korrektur. Es ist ein proaktiver, kontinuierlicher und strategischer Ansatz. Mit den von der Plattform angebotenen Compliance-Tools können Sie:

- Risikopositionen schnell anzeigen
- Intelligente Bereitstellung der notwendigen Patches
- Verringerung der Auswirkungen auf das Netzwerk und die Nutzer
- Bewahren Sie ein hohes Maß an Sicherheit über Ihre Infrastruktur