

# Application convergence (Negative convergence)

Negative convergence allows you to uninstall packages that have been installed in dynamic groups.

In the case of a dynamic group, you can enable negative convergence

What is negative convergence? :

Negative convergence is an uninstallation task that repeats every 24 hours to verify that the package(s) you have defined for negative convergence are not deployed; if a new workstation or an existing workstation in the group has the package installed, it will uninstall that package.

In summary, negative convergence allows you to maintain application compliance across your fleet.

How does it work? :

First, once in the Médulla interface, go to the Computers tab. In the left-hand menu, select the group on which you want to enable negative convergence.

**Ordinateurs**

- Tous les ordinateurs
- Tous les ordinateurs gpi
- Groupes favoris
- Tous les groupes**
- Ajouter un groupe
- Réveil réseau
- Liste des machines non-inventoriées
- Alertes de monitoring
- Action Rapide personnalisée

### Liste des groupes

Element 1 à 7 - Total 7

NOM DU GROUPE	PROPRIÉTAIRE	TYPE	FAVORI	ACTIONS
demo1703	root	requête	Non	
demogroup	root	requête	Non	
Machines allumés à 2026-03-18 ...	root	groupe statique	Non	
Ordinateurs avec Windows 10 2...	root	groupe statique	Non	
Ordinateurs avec Windows 10 2...	root	groupe statique	Non	
win11pro	root	requête	Non	
win11pro7zi	root	requête	Non	

Click the Deployment button:

You will then enter the menu that allows you to select the package you want to apply negative convergence to:

- Ordinateurs
- Tous les ordinateurs
- Tous les ordinateurs gpi
- Groupes favoris
- Tous les groupes
- Ajouter un groupe
- Réveil réseau
- Liste des machines non-inventoriées
- Alertes de monitoring
- Action Rapide personnalisée

## Contrôle sécurisé du groupe win11pro



Lancer une action

 X Rechercher

Elements 1 à 12 - Total 12

NOM DU PACKAGE	DESCRIPTION	VERSION	TAILLE	CONVERGENCE	ACTIONS
7zip		25.01	1.57 Mb	Activé	
7zip		26.00	1.58 Mb	Non disponible	
Medulla Agent v5.4.6	XMPP Agent for machines managed by Medulla	5.4.6	0.42 Mb	Disponible	
Medulla Extract Drivers	Extract 3rd party drivers and trusted publisher certificates	1.0.0	0.38 Mb	Disponible	
Noteepad++		8.9.1	6.57 Mb	Non disponible	
Noteepad++		8.9.2	6.56 Mb	Disponible	
uninstall KB5031539 for x64-based	A security or compatibility issue has been identified with a Microsoft soft...	0.1	0.01 Mb	Non disponible	
vlc		3.0.21	42.87 Mb	Inactive	
vnc		2.8.85	2.42 Mb	Non disponible	



Click the Negative Convergence button

You will then enter the convergence configuration menu:

medulla Dashboard Kiosk Ordinateurs Imaging Packages Audit Sécurité Mises à jour Historique Admin

- Ordinateurs
- Tous les ordinateurs
- Tous les ordinateurs gpi
- Groupes favoris
- Tous les groupes
- Ajouter un groupe
- Réveil réseau
- Liste des machines non-inventoriées
- Alertes de monitoring
- Action Rapide personnalisée

### Contrôle sécurisé du groupe win11pro

Lancer une action

Convergence logicielle: commande "Uninstall Convergence on7zip" sur "win11pro"

Nom de la commande:

Convergence: Disponible

Intervalle de déploiement:  Exemple: pendant le repas et la nuit (format 24h): 12-14,20-24,0-8

Limitation de la bande passante (ko):

Valider Annuler

You can use the following available options:


Command name:

Deployment interval:

Then confirm, and negative convergence will be activated.

Once activated, negative convergence begins.

Three entries in the left-hand menu allow you to track your convergences:



My Convergences:

Allows you to view the convergences scheduled by the current user of the session.

All Users' Convergences:

If you have administrator rights, you can view all the convergences that have been scheduled by Medulla users.

My Team's Convergences:

Allows you to view the appointments scheduled by users who are in the same group as you.

---

Revision #1

Created 2026-04-30 08:14:57 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 08:14:58 UTC by Adrien Thaisse