


# Create a package

In the Packages view, click Add Package in the left-hand menu.



**Packages**

- Liste des packages
- Ajouter un package**
- Liste des packages en attente
- Liste des règles
- Ajouter une règle

### Ajouter un package

**CHOISISSEZ LA SOURCE DES PACKAGES**

Source des packages

- Déjà présent sur le serveur
- Envoyer depuis cette page
- Faire un package vide

Répertoire des fichiers

**CRÉATION DU PACKAGE**

Nom \*

Version \*

Description

Système d'exploitation

Limitation de la bande passante (ko)

Mise en file  Haute priorité  Priorité normale

Lanceur (kiosque)

You may or may not assign an installation (setup) file, and click "Upload pending files" if necessary.

Fill out the various sections.

You can add other packages as dependencies.

**Package**

- Liste des packages
- Ajouter un package
- Liste des packages en attente
- Liste des règles
- Ajouter une règle

### CRÉATION DU PACKAGE

Nom \*

Version \*

Description

Système d'exploitation

Limitation de la bande passante (ko)

Mise en file  Haute priorité  **Priorité normale**

Lanceur (kiosque)

### DÉPENDANCES

**Dépendances disponible**

Rechercher par nom

- 7zip v.25.01
- 7zip v.26.00
- Medulla Agent v5.4.6 v.5.4.6
- Medulla Extract Drivers v.1.0.0
- Notepad++ v.8.9.2
- uninstall KB5031539 for x64-based v.0.1

**Dépendances ajoutées**

**INVENTAIRE**

Associer l'inventaire

In the example above, I will enter the value for Launcher (Kiosk): "C:\Program Files\Notepad++\Notepad++.exe", if my package is intended for the Kiosk and to be installed in the default location "C:\Program Files\Notepad++\".

An auto-generated script allows you to silently run the installer file added earlier.

**Package**

- Liste des packages
- Ajouter un package
- Liste des packages en attente
- Liste des règles
- Ajouter une règle

### FICHIER

Files

npp.8.9.1.Installer.x64.exe

Ajouter des fichiers Envoyer les fichiers sélectionnés

### PLAN DE DÉPLOIEMENT

**Actions disponible**

- Executer la commande
- Executer le script
- Configurer les variables d'environnement
- Redémarrage
- Attendre et aller à l'étape
- Ajouter les informations dans le journal de déploiement
- Configurer les paramètres du fichier de configuration
- Dézipper un fichier
- Télécharger le fichier
- Supprimer les fichiers transférés
- Section d'installation
- Section de mise-à-jour
- Section de désinstallation
- Notification kiosque
- Notification utilisateur
- Question à l'utilisateur
- Options de report

Valider

**Flux de déploiement**

Executer le script

Script

"npp.8.9.1.Installer.x64.exe" /S

Résultat retourné 10 dernières lignes du résultat

Supprimer Options

Fin avec succès

Options

Fin avec erreur

Options

You can associate an inventory with the package using the "**Associate Inventory**" button, which will make it available in **both Kiosk and Convergence**.

Fill out the relevant section as follows (auto-completion will appear if other machines in your IT infrastructure have reported this software in their inventory):

Associer l'inventaire	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Editeur</u>	<input type="text" value="Notepad++ Team"/>
<u>Logiciel</u>	<input type="text" value="Notepad++"/>
<u>Version</u>	<input type="text" value="8.9.1"/>
Nombre de licences	<input type="text" value="10"/>

Elements 1 à 1 - Total 1

To perform a negative convergence with this package, or to make the package uninstall available via the Kiosk, you must perform the following actions:

- You can add uninstallation sections as follows if you want to be able to uninstall the application in the solution from the Kiosk.
- Add an uninstallation section in the left-hand menu.
- Then add a command and set the uninstall command.

#### PLAN DE DÉPLOIEMENT

**Actions disponible**

- Exécuter la commande
- Exécuter le script
- Configurer les variables d'environnement
- Redémarrage
- Attendre et aller à l'étape
- Ajouter les informations dans le journal de déploiement
- Configurer les paramètres du fichier de configuration
- Dézipper un fichier
- Télécharger le fichier
- Supprimer les fichiers transférés
- Section d'installation
- Section de mise-à-jour
- Section de désinstallation
- Notification kiosque
- Notification utilisateur
- Question à l'utilisateur
- Options de report

**Flux de déploiement**

Exécuter le script

**Script**

Résultat retourné 10 dernières lignes du résultat

Section de désinstallation

Exécuter la commande

Commande

Résultat retourné 10 dernières lignes du résultat

Fin avec succès

Fin avec erreur

Many actions are possible within a package's workflow.

Click "**Validate**".

The package is ready

Kiosk:

To add my application to the kiosk profiles and create a profile, click on this section of the documentation: [Chapter 3: Kiosk](#)

Convergence:

To deploy my package via Convergence, here is the Convergence deployment section:

[Convergence](#)

---

Revision #1

Created 2026-04-30 08:15:06 UTC by Adrien Thaisse

Updated 2026-04-30 08:15:07 UTC by Adrien Thaisse